



Client di posta Outlook 2007 Manuale di configurazione per la posta certificata

VOLA S.p.A. - Traversa Via Libeccio snc - zona industriale Cotone, 55049 Viareggio (LU)
tel +39 0584 43671 - fax +39 0584 436700
<http://www.vola.it> – info@vola.it


Copyright © 2013 – VOLA S.p.A. – I contenuti del presente documento sono strettamente riservati

Introduzione



La configurazione, descritta successivamente, rende obbligatoria l'autenticazione dell'utente per l'invio dei messaggi di posta elettronica certificata, permettendo in questo modo di contenere ulteriormente lo spamming e/o la diffusione di virus informatici.

Configurazione MS Outlook

- Selezionare sul desktop l'icona del Client MS Outlook;
- Selezionare la voce di menù "**Strumenti**" e quindi la voce "**Impostazioni account...**";



- Scegliere “Nuovo...” e quindi l’opzione “POP3” ;



- Selezionare “**Configura manualmente le impostazioni del server ..**” e quindi cliccare “**Avanti**” ;

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Configurazione automatica account

Nome:
Esempio: Raffaella Bonaldi

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: bonaldi@contoso.com

Password:
Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro Avanti > Annulla

- Scegliere “**Posta elettronica internet**” e cliccare su “**Avanti**”;

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Scegliere il servizio di posta elettronica

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange
Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

Altro
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.
Servizio Outlook Mobile (SMS)

< Indietro Avanti > Annulla

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: <input type="text" value="Mario Rossi"/>	Server posta in arrivo (POP3): <input type="text" value="mail.postacert.it.net"/>
Indirizzo posta elettronica: <input type="text" value="m.rossi@dominioazienda"/>	Server posta in uscita (SMTP): <input type="text" value="mail.postacert.it.net"/>
Informazioni accesso	Prova impostazioni
Nome utente: <input type="text" value="m.rossi@dominioazienda"/>	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Password: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
<input type="checkbox"/> Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)	<input type="button" value="Altre impostazioni"/>

< Indietro Avanti > Annulla

Inserire le informazioni dell'utente e le informazioni di accesso che Le sono state fornite. Completare le informazioni sul server secondo quanto riportato ed infine premere il pulsante "Altre impostazioni".

Server POP3
"mail.postacert.it.net"

Server SMTP
"mail.postacert.it.net"

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale **Server della posta in uscita** Connessioni Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:


Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla

Selezionare l'opzione "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione e quindi verificare che sia selezionata l'opzione **"Utilizza le stesse impostazione del server della posta in arrivo"**.



Selezionare entrambe le opzioni per fare in modo che il server utilizzi sempre una connessione crittografata. Impostare i numeri delle porte del server secondo quanto visualizzato