



Client di posta Outlook 2010 Manuale di configurazione per la posta certificata

VOLA S.p.A. - Traversa Via Libeccio snc - zona industriale Cotone, 55049 Viareggio (LU)
tel +39 0584 43671 - fax +39 0584 436700
<http://www.vola.it> – info@vola.it


Copyright © 2013 – VOLA S.p.A. – I contenuti del presente documento sono strettamente riservati

Introduzione

La configurazione, descritta successivamente, rende obbligatoria l'autenticazione dell'utente per l'invio dei messaggi di posta elettronica certificata, permettendo in questo modo di contenere ulteriormente lo spamming e/o la diffusione di virus informatici.

Configurazione MS Outlook

- Selezionare sul desktop l'icona del Client MS Outlook;
- Selezionare la voce di menù "File" e quindi la voce "Aggiungi account";



- Selezionare **“Configura manualmente le impostazioni del server ..”** e quindi cliccare **“Avanti”** ;

Aggiunta nuovo account

Configurazione automatica account
Connettersi ad altri tipi di server.

Account di posta elettronica

Nome:
Esempio: Alice Ciccu

Indirizzo di posta elettronica:
Esempio: ciccu@contoso.com

Password:
Conferma password:
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

SMS

Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

< Indietro **Avanti >** Annulla

- Scegliere **“Posta elettronica internet”** e cliccare su **“Avanti”**;

Aggiunta nuovo account

Scegliere il servizio

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange o servizio compatibile
Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.

SMS
Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.

< Indietro **Avanti >** Annulla

Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

<p>Informazioni utente</p> <p>Nome: <input type="text" value="Mario Rossi"/></p> <p>Indirizzo posta elettronica: <input type="text" value="mariorossi@pecvola.it"/></p> <p>Informazioni server</p> <p>Tipo account: <input type="text" value="POP3"/></p> <p>Server posta in arrivo: <input type="text" value="mail.postacert.it.net"/></p> <p>Server posta in uscita (SMTP): <input type="text" value="mail.postacert.it.net"/></p> <p>Informazioni accesso</p> <p>Nome utente: <input type="text" value="mariorossi@pecvola.it"/></p> <p>Password: <input type="password" value="*****"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password</p> <p><input type="checkbox"/> Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)</p>	<p>Prova impostazioni account</p> <p>Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.</p> <p><input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prova impostazioni account facendo clic su Avanti</p> <p>Recupila nuovi messaggi in:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nuovo file di dati di Outlook</p> <p><input type="radio"/> File di dati di Outlook esistente</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Sfogliare"/></p> <p><input type="button" value="Altre impostazioni ..."/></p>
---	--

Inserire le informazioni dell'utente e le informazioni di accesso che Le sono state fornite. Completare le informazioni sul server secondo quanto riportato ed infine premere il pulsante "Altre impostazioni".

Server POP3
"mail.postacert.it.net"

Server SMTP
"mail.postacert.it.net"

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | **Server della posta in uscita** | Connessioni | Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:


Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

Selezionare l'opzione "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione e quindi verificare che sia selezionata l'opzione "Utilizza le stesse impostazione del server della posta in arrivo".



Selezionare entrambe le opzioni per fare in modo che il server utilizzi sempre una connessione crittografata. Impostare i numeri delle porte del server secondo quanto visualizzato